

Funkverbindung einrichten:

Hinweis

Je nach Gerät können Netzwerkname (SSID oder ESSID) und Verschlüsselungsart (z. B. WEP oder WPA) von den hier genannten Angaben abweichen. Verwenden Sie in diesem Fall die Angaben aus dem jeweiligen Benutzerhandbuch.

Um eine Internetverbindung herzustellen, klicken Sie auf das PPPoE-Statussymbol <---> (rechts oben neben der Uhrzeit) und im Anschluss auf **Verbinden**. Dieser Schritt entfällt bei einer Routernutzung. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie sind jetzt kabellos online. Über dieses Symbol trennen Sie auch wieder die Internetverbindung.

Sollte das Netzwerk in der Liste nicht aufgeführt sein oder die Verbindung nicht erfolgreich verlaufen, richten Sie das Netzwerk manuell ein:

1. Klicken Sie am oberen linken Bildschirmrand auf das **Apfel**-Symbol. Im Apfelmenü klicken Sie auf den Eintrag **Systemeinstellungen** und wählen dann **Netzwerk** aus.
2. Öffnen Sie die zuvor neu angelegte Umgebung **o2 DSL**.
3. Aktivieren Sie dann auf der Karteikarte **AirPort** den Punkt **Status in der Menüleiste anzeigen**, damit das entsprechende Symbol in der Menüleiste (links neben der Uhrzeit) angezeigt wird.
4. Unter **Standardmäßig verbinden mit** wählen Sie nun **Bevorzugte Netzwerke**. (Sollte sich an dieser Stelle nichts auswählen lassen, aktivieren Sie in der Menüleiste **AirPort**.)
5. Klicken Sie anschließend in das Pluszeichen. In dem neuen Fenster wählen Sie unter **Schutz** die Verschlüsselungsart entsprechend Ihres Gerätes aus. Dann tragen Sie als Netzwerkname **o2 WLAN** (Beispiel) ein. Anschließend geben Sie unter **Kennwort** den Netzwerkschlüssel (befindet sich auf der Unterseite des Gerätes) ein und klicken dann auf **OK**. Klicken Sie zum Abschluss der Einrichtung auf **Jetzt anwenden**.
6. Sie werden nun bei dem Start automatisch mit dem neu angelegten Netzwerk verbunden. Sollte die Verbindung nicht automatisch erfolgen, stellen Sie sicher, dass AirPort aktiviert ist und klicken Sie im Apfelmenü unter **Umgebung** auf den Eintrag **o2 DSL**. Rechts in der Menüleiste zeigt Ihnen dann das Funksymbol an, mit welcher Stärke Ihre AirPort-Karte das Funksignal empfängt.

Um eine Internetverbindung herzustellen, klicken Sie auf das PPPoE-Symbol <---> (rechts oben neben der Uhrzeit) und im Anschluss auf **Verbinden**. Dieser Schritt entfällt bei einer Routernutzung. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie sind jetzt kabellos online.